



KOTLABOR Schmid

office@wurmtest.at

www.wurmtest.at

0664 / 13 23 567

Anleitung zur Kotprobeentnahme und Versand

VORBEREITUNG:

- O Anmeldeformular ausdrucken (nur bei der ersten Einsendung)
 - O Anmeldebogen ausdrucken (bei jeder Einsendung)
 - O Einmalhandschuh (idealerweise Größe XL, ist einfacher zum umstülpen)
 - O Plastiksack
 - O Kühlakkus (bei Temperaturen über 15 C°)
 - O Stabile Schachtel (Pappe oder Styropor)
 - O Papier (als Füllmaterial)
-



KOTPROBENENTNAHME:

Einmalhandschuh anziehen. (Nur ein Handschuh! Bitte nicht mehrere übereinander stülpen.)

Kot von einem möglichst frischen Haufen sammeln. (Maximal 6 Stunden alt.)

Tief in den Haufen greifen und so viel wie gut greifbar ist nehmen. (Etwa 100g, ein Knödel ist zu wenig und der ganze Haufen zu viel.) Verunreinigungen wie Einstreu oder Sand so gut wie möglich vermeiden.

Handschuh abstreifen, verknoten und mit Pferdenamen und IdNr beschriften. (Bitte den Handschuh nicht offenlassen, zutackern oder mit Klebeband umwickeln.) (Die IdNr. ist eine interne Erkennungsnummer, die bei der ersten Probe vergeben wird. Diese finden Sie im ersten Befund.)

Als Auslaufschutz den Handschuh in einen Gefrierbeutel oder Plastiksack wickeln und diesen ebenfalls mit Pferdename und IdNr. beschriften. (Bitte die IdNr. immer angeben um Verwechslungen zu verhindern und uns die Zuordnung zu erleichtern. Selbst wenn Sie nur eine Probe einsenden, bei uns ist sie eine von vielen.)



Falls die Probe nicht sofort verschickt wird diese bitte bis zum Versand im Kühlschrank lagern. (Nicht einfrieren, das zerstört die Eier!) Bei Temperaturen über 15C° (vor allem im Sommer) die Proben vor dem versenden ein paar Stunden im Kühlschrank abkühlen! Bei Frost bitte nur von Haufen sammeln die noch warm sind. (Gefrorener Kot ergibt falsch negative Ergebnisse.)

VERSAND:

Bitte die Schachtelgröße möglichst der Kotprobenmenge anpassen. (Ein Luftpolsterumschlag ist keine geeignete Verpackung!) Schachtel mit Papier (Zeitung oder Werbematerial) auskleiden.

Kotprobe in eine Schicht Papier wickeln (damit sie nicht am Akku anfriert) und gemeinsam mit den Kühlakkus in die Schachtel packen.

Bitte kein anderes Füllmaterial (wie Plastik, Styropor, Stroh, usw.) verwenden! Papier saugt Feuchtigkeit auf, die möglicherweise aus der Probe läuft oder durch den Akku entsteht, es bindet den Geruch und ist einfach zu entsorgen!

Ausgefüllten Anmeldebogen (bei Erstuntersuchung auch das Anmeldeformular) beilegen. (Nicht direkt auf die Probe oder den Akku wegen der Gefahr des Nass werden.)

Paket gut verkleben, beschriften und per Post versenden. (EMS oder Paketdienste sind nicht notwendig!)

Beschriftung des Pakets mit: **„FREIGESTELLTE VETERINÄRMEDIZINISCHE PROBE“**

Ersteinsendungen und Screeningproben bitte ausschließlich Montag abschicken. Ansonsten Montag oder Dienstag. Achtung bei Wochen mit einem Feiertag!



So kommt die Probe sicher an, erleichtert uns die Arbeit und entlastet die Umwelt!
Vielen Dank.